



## CONFIGURACIÓN EN SMART TV SMART IPTV

**Paso 1:** Debe instalar aplicación SMART IPTV en su dispositivo.

**Paso 2:** Abrir aplicación, aparecerá el número de MAC del televisor.

Ejemplo número MAC: **00:aa:bb:cc:11**



**Paso 3:** Abrir el siguiente link y registrar el número de MAC del televisor en donde dice MAC.

<http://s iptv.eu/mylist/>

## Playlist upload to Smart IPTV

Русский

- Please use **UTF-8 (NO BOM)** encoding when editing and saving your playlist
- Use **Save online** only if you have problems loading playlist on your TV due to low memory
- Use **Enable list logos** to enable logos included in your playlist (tvlg-logo)

### Upload your local IPTV playlist (5 MB file size limit)

MAC:  List:     Save online

### Add external playlist links (URLs), with auto-update

MAC:  Link:     Save online

### Delete playlist

MAC:    No soy un robot  [Privacidad - Condiciones](#)

**Paso 4:** Copie URL enviada a su correo, contiene su licencia con la cual operara el servicio IPTV. Pegue en **[LINK]** hacer clic en **[Save online]** luego seleccione **[add link]** **[No soy robot]** y quedará OK su TV.

### Ejemplo Licencia:

<http://skytvplussdemo.com:8000/get.php?username=xxxxxxx&password=xxxxxxx&type=m3u&output=ts>

## Playlist upload to Smart IPTV

Русский

- Please use **UTF-8 (NO BOM)** encoding when editing and saving your playlist
- Use **Save online** only if you have problems loading playlist on your TV due to low memory
- Use **Enable list logos** to enable logos included in your playlist (tvlg-logo)

### Upload your local IPTV playlist (5 MB file size limit)

MAC:  List:      Save online

### Add external playlist links (URLs), with auto-update

MAC:  Link:     Save online

### Delete playlist

MAC:

Con esto quedará listo, ahora solo debe reiniciar la aplicación para ver reflejada su lista en la TV.

## OPMIZACIÓN APLICACIÓN


Una vez configurada la licencia en su TV debe probar la aplicación seleccionando un canal. Si le aparece el mensaje Buffering cada 15 segundos o menos, le recomendamos aplicar la siguiente configuración.

No en todos los televisores tienen el mismo menú, por ende, adjuntaremos diversas imágenes con distintos menús el que se parezca a su TV aplique el cambio.


1. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice **Buffer Timeout**, cambiar la opción **Auto a 5 Sec**, si el problema persiste, probar en **10 Sec**.



2. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice **Buffer Size**, cambiar la opción de **Auto a Medium**, si el problema persiste, probar en **Large**.



3. Entrar en la opción **<SETTINGS>** y en la parte inferior donde dice Stream Player Type, cambiar la opción **webOS a NC MPEG**, si el problema persiste, probar en **NC Auto**.



Tutorial By Dan 2021